

Error: Macro TranslatedPages(revision=6) failed

expected string or buffer

ARexx API

1. ADDRDELETE
2. ADDREDIT
3. ADDRFIND
4. ADDRGOTO
5. ADDRINFO
6. ADDRLOAD
7. ADDRNEW
8. ADDRRESOLVE
9. ADDRSAVE
10. APPBUSY
11. APPNOBUSY
12. FINDMAIL
13. FLUSHINDEXES
14. FOLDERINFO
15. GETCONFIGINFO
16. GETFOLDERINFO
17. GETMAILINFO
18. GETSELECTED
19. GETURL
20. HELP
21. HIDE
22. INFO
23. ISONLINE
24. LISTFREEZE
25. LISTSELECT
26. LISTUNFREEZE
27. MAILARCHIVE
28. MAILBOUNCE
29. MAILCHANGESUBJECT
30. MAILCHECK
31. MAILCOPY
32. MAILDELETE
33. MAILEDIT
34. MAILEXPORT
35. MAILFILTER
36. MAILFORWARD
37. MAILIMPORT
38. MAILINFO
39. MAILMOVE
40. MAILREAD
41. MAILREPLY
42. MAILSEND
43. MAILSENDALL
44. MAILSTATUS
45. MAILUPDATE
46. MAILWRITE

47. NEWMAILFILE
48. QUIT
49. READCLOSE
50. READINFO
51. READPRINT
52. READSAVE
53. REQUEST
54. REQUESTFILE
55. REQUESTFOLDER
56. REQUESTSTRING
57. RESTART
58. SCREENTOBACK
59. SCREENTOFRONT
60. SETFLAG
61. SETFOLDER
62. SETMAIL
63. SETMAILFILE
64. SHOW
65. USERINFO
66. WRITEATTACH
67. WRITEBCC
68. WRITECC
69. WRITEEDITOR
70. WRITEFROM
71. WRITEIDENTITY
72. WRITELETTER
73. WRITEMAILTO
74. WRITEOPTIONS
75. WRITEQUEUE
76. WRITEREPLYTO
77. WRITESEND
78. WRITESUBJECT
79. WRITETO

READINFO

NOMBRE

ReadInfo -- Obtener información sobre los anexos del mensaje abierto. (V2.0)

PLANTILLA

VAR/K,STEM/K

FUNCIÓN

Devuelve información sobre los ficheros anexos del mensaje de la ventana de lectura designada como "activa" por MAILREAD ?.

ENTRADAS

VAR/K - variable alternativa en la que almacenar los resultados en lugar de RESULT
STEM/K - nombre base para los STEMs donde se almacenarán los resultados

RESULTADOS

VAR - información devuelta por el comando

<STEM>FILENAME .COUNT- número de partes del mensaje sin contar el bloque inicial de cabeceras
<STEM>FILENAME .NR - fichero de la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)
<STEM>FILETYPE .NR - tipo de contenido de la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)
<STEM>FILESIZE .NR - tamaño de la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)
<STEM>TEMPFILE .NR - fichero temporal donde se encuentra la parte N del mensaje, donde NR es un número entre 0 y N-1 (0 = primera parte después de las cabeceras, normalmente el cuerpo del mensaje)

RC se pone a 10 si no se ha designado previamente ninguna ventana de lectura como "activa" por medio de MAILREAD ?.

NOTAS

No se devuelve ningún nombre de fichero para el cuerpo del mensaje.

EJEMPLO

```
/* Activar códigos de resultados */  
  
OPTIONS RESULTS  
  
/* Decodificar en segundo plano el mensaje actual */  
  
MAILREAD QUIET  
  
/* Obtener información sobre el mensaje y cerrar la ventana */  
  
READINFO STEM ri.\  
READCLOSE\  
  
/* Mostrar los resultados */  
  
DO i = 0 TO ri.filename.count-1\  
  SAY 'Información sobre la parte #'i+1\  
  SAY ' Fichero:          'ri.filename.i\  
  SAY ' Tipo de fichero:   'ri.filetype.i\  
SAY ' Tamaño del fichero: 'ri.filesize.i\  
SAY ' Guardado en:        'ri.tempfile.i\  
END\  

```

FALLOS

El comando solía actuar a ciegas sobre la primera ventana de lectura abierta en un momento dado; esto se cambió en YAM 2.4 para requerir el uso de MAILREAD ? para marcar explícitamente una ventana como "activa".

VÉASE TAMBIÉN

READINFO

MAILREAD ?